



GoBoard

Guida all'Installazione del Software GoBoard

Contenuti

| | |
|---|----|
| Introduzione | 2 |
| Installazione di GoBoard per insegnanti | 5 |
| Configurazione guidata di GoBoard | 10 |
| Il software GoBoard consiste di 3 elementi: | 12 |
| Come installare: 3 Opzioni | 13 |
| Configurazione di Solo Hub | 16 |
| Installazione della configurazione Solo Console dell'Insegnante..... | 21 |
| Installazione della configurazione combinata Hub/Console dell'Insegnante..... | 30 |
| App GoBoard per studenti | 37 |
| Distribuzione del software - Esporta | 38 |
| Requisiti..... | 46 |
| Porte di rete utilizzate da GoBoard per la comunicazione Wireless | 47 |
| Dove chiedere aiuto..... | 48 |

Introduzione

Grazie per aver scelto il software GoBoard. Questa guida ti fornirà tutte le informazioni per iniziare.


NOTA: la clonazione dell'unità non deve essere utilizzata, il sistema di licenze non funzionerà. Se cloni l'unità, devi inserire una nuova licenza.

Configurazione GoBoard


Il software GoBoard è progettato per consentire la visualizzazione e la lavagna collaborativa tra più utenti/dispositivi sulla stessa rete. In genere, è presente un "PC host" configurato come HUB e un secondo "PC console" configurato per gestire le sessioni HUB/lavagna. Altri dispositivi possono quindi collegarsi alle sessioni della lavagna utilizzando app gratuite per PC Windows, Chromebook basati su Android e dispositivi iOS.

- Nota: le app gratuite sono disponibili da
 - o Windows 10 – Epson.com
 - o iOS – App store di Apple
 - o Android Chromebook/Android – App store di Google

Il file dell'applicazione software GoBoard contiene i componenti HUB e Console. In una configurazione tipica, il computer HUB è collegato a un proiettore o altro dispositivo di visualizzazione. Idealmente, l'HUB e la console sono installati su computer separati, consentendo una maggiore mobilità, poiché il computer della console può quindi essere spostato liberamente nella stanza. Vedi l'illustrazione di seguito:



Tuttavia, è possibile installare sia l'HUB che la console su un singolo computer che ospiterà e gestirà le sessioni della lavagna. Vedi l'illustrazione di seguito:



Prima di installare il software, assicurati che il tuo dispositivo soddisfi i seguenti requisiti:

Hub Windows 10/ Console dell'Insegnante Windows 10

Requisiti minimi

Windows 10 versione 1803

- CPU quad-core 2 GHz
- RAM DDR3 8 GB
- Telecamera e microfono (per conferenze audiovisive)

Specifiche ottimali

- Scheda grafica dedicata (consigliata)
- Stilo per il computer della console dell'Insegnante

Se non hai già scaricato il software GoBoard, puoi scaricarlo dal sito web Epson.

Negli Stati Uniti visita il sito www.epson.com

In Canada visita il sito www.epson.ca


In Europa visita il sito www.epson.eu.

Scarica l'applicazione e salvala nella directory preferita di Windows: [\(QUI LINK\)](#)


Una volta scaricata, fai doppio clic sul file del setup.exe: (SETUP.exe) e segui le istruzioni sullo schermo per installare GoBoard su Windows.

Installazione di GoBoard per insegnanti


Dopo aver letto i termini e le condizioni, è necessario accettare il contratto di licenza per l'utente finale per poter continuare. Per fare ciò seleziona l'opzione "I accept the agreement" e quindi fai clic su "Next".




Scegli dove installare l'applicazione GoBoard. Il percorso predefinito è C:\Program Files\GoBoard ma se preferisci puoi scegliere una cartella diversa. Una volta deciso, clicca su "Next".



Clicca su “Next” per continuare l’installazione di GoBoard.



Clicca su “Install” e attendi il completamento del processo di installazione.



Una volta completata l'installazione apparirà la schermata di seguito.

Se desideri che il software GoBoard si apra automaticamente, seleziona la casella "Launch GoBoard" al termine dell'installazione.

Fai clic su "Finish" per terminare il processo di installazione.

NOTA: quando aggiungi delle app e poi le apri, da GoBoard, le app si devono aprire davanti alla lavagna, se le app si aprono dietro la lavagna, **si consiglia di riavviare il PC**.



Configurazione guidata di GoBoard

La prima volta che apri il software GoBoard, verrà avviata automaticamente l'installazione guidata. L'inglese è la lingua predefinita; Puoi scegliere tra:

1. Inglese (Regno Unito)
2. Inglese (Stati Uniti)
3. Italiano (Italia)
4. Spagnolo (Spagna)
5. Portoghese (Portogallo)
6. Francese (Francia)
7. Francese (Canada)
8. Tedesco (Germania)
9. Danese (Danimarca)
10. Olandese (Paesi Bassi)
11. Finlandese (Finlandia)
12. Norvegese (Norvegia)
13. Svedese (Svezia)

Seleziona la lingua preferita e poi fa clic su “Continua”.

Benvenuto in GoBoard.
Seleziona un linguaggio per iniziare.

Italiano (Italia) ▼

Continua

Sono disponibili tre modalità di installazione selezionabili. L'impostazione predefinita è "Solo HUB", ma puoi scegliere "Solo Console dell'Insegnante" o "Console dell'Insegnante combinata con Hub". Come accennato in precedenza, la configurazione dell'Hub su un PC e della Console su un PC separato consente una maggiore mobilità per l'insegnante che può muoversi liberamente per la stanza con il PC della console, mentre l'Hub PC rimane connesso allo schermo.

Il software GoBoard consiste di 3 elementi:

Software principale "Hub": per un ambiente di insegnamento – Il software Hub viene installato su un PC statico di un'aula o sui computer degli insegnanti. Come il nome suggerisce, l'Hub è il software primario dotato di una ricca lavagna, l'Hub permette la connettività alle app complementari, inoltre l'Hub ha la funzione wireless di condivisione schermo.

Il software GoBoard Hub, è stato progettato per essere installato sui PC degli insegnanti o su un PC che risiede permanentemente in un ambiente di apprendimento (il sistema operativo deve essere Windows 10).

Software Console dell'Insegnante: per l'insegnante - Software di gestione dei contenuti - Deve essere installato sui computer degli insegnanti. Questo software è stato progettato per fornire agli insegnanti un modo conveniente per creare e gestire il loro contenuto.

Funzionalità principali:

1. Creazione del contenuto da parte degli insegnanti
2. Gestione del contenuto in base alle materie e alle lezioni, indicizzazione e gestione
3. Accesso al contenuto ovunque l'insegnante sia (gli insegnanti non devono connettersi all'Hub per avere accesso alle lezioni e modificare il loro contenuto)
4. Creazione di quiz e sondaggi da usare durante le lezioni
5. Impostazione delle preferenze dell'insegnante.

App complementari: per studenti – Devono essere installate sui dispositivi mobile degli studenti connessi alla stessa rete del software Hub.

Queste app permettono agli studenti di collaborare durante le lezioni con l'abilità di visualizzare e modificare la lavagna (dopo i permessi di scrittura da parte dell'insegnante).

Le app complementari sono disponibili per:

- iOS
- Android
- Chromebook
- Windows

Si possono scaricare gratuitamente.

Come installare: 3 Opzioni

Hub & il software Console dell'Insegnante

Ci sono **tre opzioni quando si installa** il software GoBoard, l'installazione dipende dall'architettura della scuola.

- Installa l'Hub su un PC statico che permanentemente risiede in un ambiente di apprendimento, poi installa la console dell'insegnante sui PC degli insegnanti.



- Installa il software Hub e il software Console degli Insegnanti sul PC dell'insegnante.




NOTA: in entrambi i casi (primo e secondo), l'insegnante può avere accesso e lavorare sul suo contenuto ovunque lui/lei sia.

- Se gli insegnanti non hanno un PC, sia l'Hub che la Console dell'Insegnante possono essere installati su un PC statico che permanentemente risiede in un ambiente di apprendimento.



NOTA: le opzioni 1 e 2 sono consigliate, dal momento in cui l'opzione 3 non permette all'insegnante di lavorare sul suo contenuto quando è lontano dall'Hub o quando lavora fuori sede.



Solo Hub consente all'insegnante di collegare il proprio PC (la Console) all'Hub per condividere le lezioni create sul proprio PC. Gli studenti possono anche collegare i propri dispositivi all'Hub tramite un lettore di codici QR o inserendo manualmente un codice visualizzato sulla lavagna. C'è anche la possibilità di avviare una sessione di lavagna autonoma, bloccando la connessione di altri dispositivi, se lo si desidera.

Solo Console dell'Insegnante è l'area di lavoro in cui gli insegnanti gestiscono le classi e preparano le lezioni. L'insegnante deve quindi connettere il proprio dispositivo all'Hub in classe tramite la modalità "Solo Hub" per condividere la lezione con gli studenti.


Console dell'Insegnante combinata con Hub consente all'insegnante di utilizzare il proprio dispositivo come Hub per la condivisione delle lezioni con gli studenti. C'è anche la possibilità di cercare Hub vicini come con la modalità "Solo Console dell'Insegnante".

Configurazione di Solo Hub

Come funziona

L'immagine seguente mostra una tipica configurazione Hub.

L'insegnante e gli studenti possono connettersi all'Hub scansionando il codice QR dell'Hub o inserendo manualmente l'indirizzo IP dell'Hub.



Nella configurazione guidata di GoBoard "Solo Hub", è necessario decidere e inserire un nome di Hub dell'aula, quindi poi fa clic su "Continua".

Ad esempio:

Aula 6

Laboratorio di scienze

NOTA: si consiglia di utilizzare un nome sicuro per l'Hub. Evita un nome generico come "Proiettore EPSON". È meglio utilizzare nomi molto specifici come "Aula XYZ". Ciò garantirà che gli insegnanti avviino la lezione nell'Hub corretto e non in una classe diversa.

Inserire il nome dell'hub della classe

Nome dell'hub della classe

Indietro

Continua

Inserisci una chiave di licenza GoBoard valida e poi fa clic su “Attiva”.

Le chiavi di licenza sono disponibili nell’e-mail di conferma da GoBoard dell’acquisto.

Se non hai ancora acquistato una chiave di licenza, puoi iniziare una prova gratuita di 30 giorni di GoBoard. Al termine dei 30 giorni il software verrà disabilitato.

È possibile acquistare una chiave di licenza da un rivenditore Epson autorizzato.

NOTA:

Chiavi di licenza e gestione

All’acquisto di ogni licenza GoBoard, l’utente può installare l’Hub su un computer e la console dell’insegnante su 5 computer. Se l’Hub e la console dell’insegnante vengono installate insieme su un unico computer, questo consumerebbe l’installazione dell’Hub e di una console. In questo scenario, l’utente avrebbe 4 console rimaste da installare.

L’Hub può essere installata solo su un unico computer, la licenza dell’Hub non può essere trasferita ad altri computer. Nel caso in cui si volesse trasferire la chiave di licenza dell’Hub su un altro computer, contatta il supporto Epson.

Procedura guidata per la configurazione di GoBoard



Si prega di attivare la tua copia di
Hub GoBoard

Chiave di Licenza



Attiva

O prova una licenza free

30-giorni di Prova

Indietro

NOTA: assicurati che la chiave di licenza non sia scaduta, altrimenti vedrai questa schermata:



Ora la modalità “Solo Hub” GoBoard è stata configurata correttamente.



16:14:05
mer, 23 dic 2020

GoBoard

HUB DELLA CLASSE
Aula 1



192.168.1.17



Inizia una lezione
istantanea

Scansiona per memorizzare
l'hub della classe




Trasferisci lezione




Installazione della configurazione Solo Console dell'Insegnante


Procedura guidata per la configurazione di GoBoard




Seleziona la configurazione



Solo Console dell'Insegnante



Solo Hub




Console dell'Insegnante
combinata con Hub

Indietro

Continua

Nella configurazione guidata di GoBoard “Solo Console dell’Insegnante”, è necessario inserire un nome e un cognome, quindi poi fa clic su “Continua”.

Procedura guidata per la configurazione di GoBoard



Inserire il tuo nome



Nome

Cognome

Indietro

Continua

Inserisci una chiave di licenza GoBoard valida e poi fa clic su “Attiva”.

È possibile acquistare una chiave di licenza da un rivenditore Epson autorizzato – per maggiori informazioni va su Epson.eu/goboard (Europa occidentale).

Se non hai ancora acquistato una chiave di licenza, puoi iniziare una prova gratuita di 30 giorni di GoBoard. Al termine dei 30 giorni il software verrà disabilitato.

Procedura guidata per la configurazione di GoBoard

— □ ×

Si prega di attivare la tua copia di
Console dell'Insegnante GoBoard

Chiave di Licenza


Attiva

O prova una licenza free

30-giorni di Prova

Indietro

NOTA: assicurati che la chiave di licenza non sia scaduta, altrimenti vedrai questa schermata:



Puoi collegare un account Google, altrimenti per continuare clicca su “Configura in seguito”.

NOTA: dopo aver collegato un account Google, vedrai il nome del tuo account Google all’interno della casella “Account di backup” situata nel menu di **Backup** delle impostazioni.

Procedura guidata per la configurazione di GoBoard

— □ ×

Configura il backup per l'applicazione


Collega un cloud storage di Google per salvare i tuoi dati
(lezioni, modelli, sondaggi)




Connetti account Google


Configura in seguito

Ora la modalità “Solo Console dell’Insegnante” GoBoard è stata configurata correttamente.




Per passare da una modalità all'altra (Solo Console dell'Insegnante, Solo Hub, Console dell'Insegnante combinata con Hub) clicca sul tuo profilo utente  in alto a sinistra come mostrato nell'immagine sottostante.

Innanzitutto, copia la chiave di licenza, poi clicca su "Reset".




Clicca su “Conferma”.




Tornerai alla configurazione guidata di GoBoard.


Procedura guidata per la configurazione di GoBoard




Seleziona la configurazione



Solo Console dell'Insegnante



Solo Hub



Console dell'Insegnante
combinata con Hub

Indietro


Continua

Installazione della configurazione combinata Hub/Console dell'Insegnante

Come funziona

L'immagine seguente mostra una tipica console dell'insegnante combinata con configurazione Hub.

L'insegnante può utilizzare il proprio laptop come dispositivo Hub in modo che gli studenti possano connettersi all'Hub scansionando il codice QR dell'Hub o inserendo manualmente l'IP o l'indirizzo dell'Hub.



Nella procedura guidata di configurazione GoBoard della Console insegnante combinata con modalità Hub, è necessario inserire il nome e il cognome di un insegnante, quindi poi fa clic su “Continua”.

Procedura guidata per la configurazione di GoBoard



Inserire il tuo nome



Nome

Cognome



Nota bene. Il tuo nome sara' usato anche come nome dell'Hub

Indietro

Continua

Inserisci una chiave di licenza GoBoard valida e poi fa clic su “Attiva”.

Le chiavi di licenza sono disponibili nell’e-mail di conferma da GoBoard dell’acquisto.

Se non hai ancora acquistato una chiave di licenza, puoi iniziare una prova gratuita di 30 giorni di GoBoard. Al termine dei 30 giorni il software verrà disabilitato.

È possibile acquistare una chiave di licenza da un rivenditore Epson autorizzato.

NOTA:

fa riferimento a pagina 18 per leggere le informazioni riguardo alle **chiavi di licenza e gestione**.

Procedura guidata per la configurazione di GoBoard

—

⌵

×

Si prega di attivare la tua copia di
Console dell'Insegnante GoBoard combinata con Hub

Chiave di Licenza

Attiva

O prova una licenza free

30-giorni di Prova

ⓘ

La Console dell'Insegnante GoBoard combinata con Hub richiede l'attivazione di 1x licenza Hub e di 1x licenza Console dell'Insegnante.

Indietro

NOTA: assicurati che la chiave di licenza non sia scaduta, altrimenti vedrai questo messaggio:

GI



Console dell'Insegnante



Benvenuto, Giovanni Insegnante



09:25:47
sab, 26 dic 2020

La tua licenza è scaduta.
Si prega di effettuare il logout ed inserire una nuova chiave
per fruire di tutte le funzionalità premium



Condivisione
senza fili



Trova ed importa
contenuti web-based



Gestione dei
Contenuti




Genera
sondaggi



Chat
in tempo reale




Lezione
istantanea



Apri file

v1.0


33



Puoi collegare un account Google, altrimenti per continuare clicca su “Configura in seguito”.

NOTA: dopo aver collegato un account Google, vedrai il nome del tuo account Google all’interno della casella “Account di backup” situata nel menu di **Backup** delle impostazioni.

Procedura guidata per la configurazione di GoBoard



Configura il backup per l'applicazione


Collega un cloud storage di Google per salvare i tuoi dati
(lezioni, modelli, sondaggi)



Connetti account Google

Configura in seguito

Ora la modalità “Console dell’Insegnante combinata con Hub” GoBoard è stata configurata correttamente.



App GoBoard per studenti

Altri dispositivi tra cui PC, Chromebook Android, dispositivi Android, iOS e Windows possono connettersi a una sessione di lavagna come visualizzatore e/o collaboratori. Per fare ciò, devi prima scaricare le app GoBoard gratuite dagli app store associati.

I partecipanti possono scaricare l'app da App Store o Google Play cercando "GoBoard". Cerca "GoBoard" nello store di tua scelta.



Link, QR code: <https://apps.apple.com/app/goboard/id1529617339>



Link, QR code: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remago.goboard>




Link, QR code: (Windows app per studenti)

Distribuzione del software - Esporta

Se hai già GoBoard installato sul tuo dispositivo, dovrai andare al menu “Impostazioni” per esportare le impostazioni modificabili, poiché dovrai disinstallare GoBoard e reinstallarlo di nuovo per poter salvare le impostazioni scelte come predefinite. Questo è un lavoro che viene svolto da un IT manager per eseguire installazioni di massa.

Vedrai quindi automaticamente la modalità che hai scelto di utilizzare e **non dovrai più inserire i dettagli della chiave di licenza**, poiché saranno stati inseriti automaticamente dal sistema.



Fai clic sul pulsante “**Esporta**” per esportare i dati per la distribuzione del software.

Le **impostazioni** che puoi esportare sono:

1. La tua scelta della lingua
2. La modalità installata (Solo Console dell’Insegnante, Solo Hub, Console dell’Insegnante combinata con Hub)

3. Il numero di serie della chiave di licenza
4. Il flag di “Esegui all’avvio”
5. Il flag della “Modalità Chiosco” (visibile solo nella modalità Solo Hub)
6. La password delle “Impostazioni” (visibile solo nella modalità Solo Hub)
7. Il flag di “Estendi a diversi schermi” per la doppia visualizzazione (visibile solo se hai due monitor collegati)

Per importare le impostazioni su un'altra macchina, una volta esportato il file, trasferiscilo a un altro computer tramite una chiavetta USB, da questo altro computer poi esegui il setup insieme a quel file.

NOTA: assicurati che il setup dell'installazione si trovi nella stessa cartella del file esportato.

Impostazioni delle modalità Solo Console dell'Insegnante e Console dell'Insegnante combinata con Hub

Seleziona la **lingua** e attiva l'esecuzione all'avvio "**Esegui all'avvio**". Fai clic sul pulsante blu "Esporta" per esportare i dati per la distribuzione del software. Ti verrà chiesto dove salvare il file esportato, seleziona la cartella preferita e poi disinstalla GoBoard per Insegnanti.







Reinstalla GoBoard per Insegnanti e assicurati che il setup dell'installazione si trovi nella stessa cartella del file esportato. Noterai che le impostazioni esportate verranno importate automaticamente, e non ti verrà chiesto di inserire la chiave di licenza in quanto verrà inserita automaticamente. L'insegnante vedrà il nome del proprio dispositivo come nome del profilo.


Console dell'Insegnante

| Impostazioni | | — □ × |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| Generali | Distribuzione del software Esporta i dati per la distribuzione | Esporta |
| Lavagna | Lingua interfaccia Seleziona la lingua interfaccia desiderata | Italiano (Italia) ▾ |
| Email | Linguaggio dei comandi vocali Seleziona il linguaggio da usare per i comandi vocali | Italiano (Italia) ▾ |
| Video Conferenza | Linguaggio Speech-To-Text Seleziona il linguaggio da usare per la dettatura Speech-To-Text | Italiano (Italia) ▾ |
| Backup | Esegui all'avvio Abilita questa opzione per eseguire l'app all'avvio di Windows | <input type="checkbox"/> |
| Informazioni | Visualizza la cartella 'Documenti' (nel file manager) Abilita questa opzione per visualizzare la cartella 'Documenti' (nel file manager) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Supporto | Mostra la cartella 'Downloads' (nel file manager) Abilita questa opzione per visualizzare la cartella 'Downloads' (nel file manager) | <input type="checkbox"/> |
| | Mostra tutti i dispositivi di archiviazione (nel file manager) Abilita questa opzione per visualizzare tutti i dispositivi con permessi di lettura (nel file manager) | <input checked="" type="checkbox"/> |

Console dell'Insegnante combinata con Hub

GI





Impostazioni

Generali

Lavagna

Email

Video Conferenza

Backup

Diagnostica di sistema

Informazioni

Supporto

Distribuzione del software

Esporta i dati per la distribuzione

Esporta

Lingua interfaccia

Seleziona la lingua interfaccia desiderata

Italiano (Italia)

Linguaggio dei comandi vocali

Seleziona il linguaggio da usare per i comandi vocali

Italiano (Italia)

Linguaggio Speech-To-Text

Seleziona il linguaggio da usare per la dettatura Speech-To-Text

Italiano (Italia)

Esegui all'avvio

Abilita questa opzione per eseguire l'app all'avvio di Windows

☐

Visualizza la cartella 'Documenti' (nel file manager)

Abilita questa opzione per visualizzare la cartella 'Documenti' (nel file manager)

☒

Mostra la cartella 'Downloads' (nel file manager)

Abilita questa opzione per visualizzare la cartella 'Downloads' (nel file manager)

☐

Mostra tutti i dispositivi di archiviazione (nel file manager)

Abilita questa opzione per visualizzare tutti i dispositivi con permessi di lettura (nel file manager)

☒

NOTA: Il flag di “**Estendi a diversi schermi**” è visibile solo se le due risoluzioni dello schermo sono identiche, i due DPI sono identici, il monitor principale è a sinistra e il monitor secondario è a destra.

Quando hai due monitor collegati, è visibile anche il flag “**Registra tutti i monitor**” come puoi vedere nell’immagine sottostante.

NOTA: chiudi e riapri GoBoard per visualizzare le modifiche alle impostazioni.

Console dell’Insegnante

Impostazioni

Generali

Distribuzione del software
Esporta i dati per la distribuzione **Esporta**

Lingua interfaccia
Seleziona la lingua interfaccia desiderata Italiano (Italia)

Linguaggio dei comandi vocali
Seleziona il linguaggio da usare per i comandi vocali Italiano (Italia)

Linguaggio Speech-To-Text
Seleziona il linguaggio da usare per la dettatura Speech-To-Text Italiano (Italia)

Esegui all'avvio
Abilita questa opzione per eseguire l'app all'avvio di Windows ☐







Estendi a diversi schermi
Abilita questa opzione per estendere l'app al prossimo monitor ☐


Registra tutti i monitor
Abilita questa opzione per registrare tutti i monitor disponibili ☐

Visualizza la cartella 'Documenti' (nel file manager)
Abilita questa opzione per visualizzare la cartella 'Documenti' (nel file manager) ☒

Console dell'Insegnante combinata con Hub

GI





Impostazioni

Generali

Lavagna

Email

Video Conferenza

Backup

Diagnostica di sistema

Informazioni

Supporto

Distribuzione del software

Esporta i dati per la distribuzione

Esporta

Lingua interfaccia

Seleziona la lingua interfaccia desiderata

Italiano (Italia)

Linguaggio dei comandi vocali

Seleziona il linguaggio da usare per i comandi vocali

Italiano (Italia)

Linguaggio Speech-To-Text

Seleziona il linguaggio da usare per la dettatura Speech-To-Text

Italiano (Italia)

Esegui all'avvio

Abilita questa opzione per eseguire l'app all'avvio di Windows

☐

Estendi a diversi schermi

Abilita questa opzione per estendere l'app al prossimo monitor

☐

Registra tutti i monitor

Abilita questa opzione per registrare tutti i monitor disponibili

☐

Visualizza la cartella 'Documenti' (nel file manager)

Abilita questa opzione per visualizzare la cartella 'Documenti' (nel file manager)

☒

Impostazioni della modalità Solo Hub

Seleziona la **lingua**, attiva la “**Modalità Chiosco**”, inserisci una **password** per accedere alla finestra delle impostazioni e attiva l’esecuzione dell’avvio “**Esegui all’avvio**”. La modalità Chiosco impedisce l’interazione dell’utente e le attività sul dispositivo al di fuori dell’ambito di esecuzione del software. Fai clic sul pulsante blu “Esporta” per esportare i dati per la distribuzione del software. Ti verrà chiesto dove salvare il file esportato, seleziona la cartella preferita e poi disinstalla GoBoard per Insegnanti.

Reinstalla GoBoard per Insegnanti e assicurati che il setup dell’installazione si trovi nella stessa cartella del file esportato. Noterai che le impostazioni esportate verranno importate automaticamente, e non ti verrà chiesto di inserire la chiave di licenza in quanto verrà inserita automaticamente. L’insegnante vedrà il nome del proprio dispositivo come nome del profilo.


The screenshot shows the 'Impostazioni' (Settings) window for the 'Modalità Chiosco' (Kiosk Mode). The window has a dark blue sidebar on the left with a grid icon and a gear icon at the bottom. The main area is divided into a left sidebar with menu items and a right pane with settings.

| Menu Item | Setting | Value / Option |
|-----------|---|--|
| Generali | Distribuzione del software | Esporta i dati per la distribuzione (Esporta button) |
| | Lingua interfaccia | Italiano (Italia) |
| | Linguaggio dei comandi vocali | Italiano (Italia) |
| | Linguaggio Speech-To-Text | Italiano (Italia) |
| | Password | Empty text field |
| | Nascondi il bottone delle impostazioni | Off (toggle) |
| | Disabilita il controllo della pagina dell'hub | Off (toggle) |
| Supporto | Esegui all'avvio | Off (toggle) |

NOTA: Il flag di “**Estendi a diversi schermi**” è visibile solo se le due risoluzioni dello schermo sono identiche, i due DPI sono identici, il monitor principale è a sinistra e il monitor secondario è a destra.

Quando hai due monitor collegati, è visibile anche il flag **“Registra tutti i monitor”** come puoi vedere nell’immagine sottostante.

NOTA: chiudi e riapri GoBoard per visualizzare le modifiche alle impostazioni.



Requisiti

Windows 10 Hub

Requisiti minimi

- Windows 10 versione 1803
- CPU quad-core 2 GHz
- RAM DDR3 8 GB
- Telecamera e microfono (per conferenze audiovisive)

Specifiche ottimali

- Scheda grafica dedicata (consigliata)

Windows 10 Console dell'Insegnante

Requisiti minimi

- Windows 10 versione 1803
- CPU quad-core 2 GHz
- RAM DDR3 8 GB
- Telecamera e microfono (per conferenze audiovisive)

Specifiche ottimali

- Scheda grafica dedicata (consigliata)
- Stilo (per la migliore esperienza di scrittura/disegno)

Porte di rete utilizzate da GoBoard per la comunicazione Wireless

Lavagna:

Porta 8033 protocollo TCP

Hub discovery:

8035/8036 UDP

AirServer:

| Porta | Usata da | Comportamento/Note |
|---------------|--------------------------|---|
| TCP 5000 | AirPlay RAOP | Userà una porta dinamica se non disponibile |
| TCP 5001 | AirPlay RAOP eventi | Userà una porta dinamica se non disponibile |
| TCP 7000 | AirPlay media | Userà una porta dinamica se non disponibile |
| TCP 7100 | AirPlay legacy mirroring | Porta fissa - non può essere cambiata. Necessaria solo per supportare iOS 6 e versioni precedenti |
| TCP 49152 | AirPlay mirroring | Userà una porta dinamica se non disponibile |
| UDP 6010-6012 | AirPlay audio | Userà AirPlayAudioUDPPorta, AirPlayAudioUDPPorta+1 & AirPlayAudioUDPPorta+2 |
| UDP 5353 | Apple Bonjour | |

| Porta | Usata da | Comportamento/Note |
|-------------------------|-------------|--------------------|
| TCP 80, 443, 8008, 8009 | Google Cast | |
| UDP 53, 123, 1900 | Google Cast | |

| Porta | Usata da | Comportamento/Note |
|-----------------|----------|--|
| UDP 51563 | Miracast | Userà una porta dinamica se non disponibile (configurata solo sul firewall locale) |
| UDP e TCP 7236 | Miracast | Porte usate per la negoziazione |
| TCP 7250 | Miracast | porta RMTP per lo streaming video |
| UDP e TCP 50000 | Miracast | Porte usate per la negoziazione |

Dove chiedere aiuto

Se hai bisogno di contattare Epson per dei servizi di supporto tecnico, visita il sito web di supporto Epson qui: www.epson.it/support.

© 2021