



GoBoard

Installazione e Guida per l'Utente di GoBoard per Studenti

Contenuti

Introduzione	2
Cos'è GoBoard?.....	2
Utilizzo di GoBoard tramite le app per Studenti	2
Installa l'App GoBoard Windows per Studenti	2
App Windows per Studenti	10
Profilo utente.....	11
Lista degli hub	13
Impostazioni.....	20
Controllo dell'Integrità del Sistema.....	27
Uso della lavagna per l'app Windows per Studenti	28
Menu visibili quando un elemento viene selezionato da Windows	53
Scarica l'app GoBoard iOS per Studenti.....	60
App iOS per Studenti.....	60
Uso della lavagna per iOS.....	66
Menu visibili quando un elemento viene selezionato da iOS.....	94
Trova, aggiungi ed elimina l'Hub della classe da un dispositivo iOS.....	96
Scarica l'app GoBoard Android per Studenti.....	104
App Android per Studenti	105
Uso della lavagna per Android.....	110
Menu visibili quando un elemento viene selezionato da Android.....	138
Trova, aggiungi ed elimina l'Hub della classe da un dispositivo Android	140
Porte di rete GoBoard usate per la comunicazione wireless	151

Come condividere in modalità wireless dal dispositivo dello studente lo schermo con GoBoard.....	152
Come visualizzare in modalità wireless tramite GoBoard lo schermo di un PC Windows	152
Come visualizzare in modalità wireless tramite GoBoard lo schermo di un dispositivo iOS	154
Come visualizzare in modalità wireless tramite GoBoard lo schermo di un Chromebook	154
Come visualizzare in modalità wireless tramite GoBoard lo schermo di un dispositivo Android	155
Dove chiedere aiuto.....	155

Introduzione

Grazie per aver scelto GoBoard. Questa guida ti darà tutte le informazioni per iniziare ad utilizzare le app GoBoard per studenti.

Cos'è GoBoard?

GoBoard è un software di collaborazione visiva che consente agli insegnanti di condividere, annotare e presentare contenuti digitali in tempo reale da qualsiasi dispositivo. GoBoard è un eccellente strumento interattivo tra insegnanti e studenti. Gli studenti possono connettersi alle lezioni quando sono connessi alla stessa rete dell'Hub, e possono partecipare e interagire attivamente con il loro/la loro insegnante e con la classe.

Le app per studenti sono gratuite.

Utilizzo di GoBoard tramite le app per Studenti

Quando l'insegnante inizia una lezione, viene visualizzato un codice QR da scansionare, oppure manualmente puoi inserire i codici per poter partecipare alla sessione.

Installa l'App GoBoard Windows per Studenti

App per studenti - Windows 10

Requisiti minimi


- Windows 10 versione 1803
- CPU quad-core 2 GHz
- RAM DDR3 8 GB
- Telecamera e microfono (per conferenze audiovisive)

Specifiche ottimali


- Scheda grafica dedicata (consigliata)
- Stilo (per la migliore esperienza di scrittura e disegno)

Per scaricare l'app GoBoard per Studenti, vai su: [\(LINK\)](#). Una volta scaricata, fai doppio clic sulla configurazione .exe: **(SETUP.exe)** e segui le istruzioni sullo schermo per installare GoBoard su computer che dispongono di Windows 10.


Dopo aver letto i termini e le condizioni, devi accettare il contratto di licenza per l'utente (End User License Agreement) per continuare. Per far questo seleziona "I accept the agreement" e clicca su "Next".




Scegli dove installare l'applicazione GoBoard. Il percorso predefinito è C:\Program Files\GoBoard ma puoi scegliere una cartella diversa se preferisci. Poi fai clic su "Next".



Fai clic su "Next" per continuare l'installazione e installare GoBoard per Studenti.



Fai clic su “Installa” e attendi il completamento del processo di installazione.



Una volta completata l'installazione, apparirà questa schermata:



Contrassegna questa casella se desideri avviare GoBoard per Studenti al termine dell'installazione. ☒ Launch GoBoard for Student

Fai clic su "Finish" per terminare il processo di installazione.

Configurazione guidata di GoBoard per Windows

La prima volta che apri GoBoard per Studenti, verrà avviata automaticamente la configurazione guidata.


L'inglese è la lingua predefinita; puoi scegliere tra:

1. Inglese (Regno Unito)
2. Inglese (Stati Uniti)
3. Italiano (Italia)
4. Spagnolo (Spagna)
5. Portoghese (Portogallo)
6. Francese (Francia)
7. Francese (Canada)
8. Tedesco (Germania)
9. Danese (Danimarca)

- 10. Olandese (Paesi Bassi)
- 11. Finlandese (Finlandia)
- 12. Norvegese (Norvegia)
- 13. Svedese (Svezia).

Seleziona la lingua preferita e poi fai clic su “Continua”.

Procedura guidata per la configurazione di GoBoard per Studente



Benvenuto in GoBoard per Studente.
Seleziona un linguaggio per iniziare.

Italian (Italy) ▼

Continua

Inserisci il tuo nome e cognome, poi fai clic su “Continua”.

Benvenuto, inserisci il tuo nome



Nome

Giacomo


Cognome

Studente

Indietro


Continua

L'app per Studenti GoBoard è stata configurata correttamente.



App Windows per Studenti

Nell'immagine sottostante puoi vedere come apparirà l'app dopo averla aperta.




Profilo utente




Profilo utente

Il tuo profilo utente è rappresentato da nome e cognome inseriti al momento della configurazione. L'icona mostra le iniziali (vedi l'esempio di Giacomo Studente).



Icona “Modifica nome”: seleziona questa icona per modificare il nome.



Lista degli hub



Per partecipare ad una lezione in classe, seleziona “Connettiti alla lezione”, per vedere gli hub disponibili.

GS

Benvenuto nell'applicazione GoBoard per studente



Benvenuto, Giacomo Studente



09:09:39

Ven, 19 Mar 2021


Tutti gli hub

Ordina per nome




Connettiti alla
lezione






Tutti gli hub disponibili verranno elencati. Se l'hub non viene trovato, puoi inserire l'indirizzo IP dell'hub e il codice unico della sessione per partecipare alla lezione.



Seleziona l'hub al quale connettersi e verrà automaticamente memorizzato nel tuo dispositivo. Fai clic sul menu a tre punti dell'icona dell'hub della classe (in alto a destra) per connettersi o cancellare l'hub. Clicca su "Nuovo" per cercare altri hub.



Per connettersi all'hub manualmente, seleziona "Aggiungi hub" e inserisci l'IP dell'hub/l'indirizzo o scansiona il codice QR. Entrambi possono essere trovati sull'hub del dispositivo della classe.

Scansiona il QR code o inserisci l'indirizzo dell'hub



Inserisci l'ip o l'indirizzo

Conferma

Annulla

GI

Sessione corrente

1A

Storia


Il tema di questa lezione è il Medioevo.

14:33:36

Mer, 17 Mar 2021

Lavagna


Apri la lavagna



192.168.1.238

Codice di accesso
YZTW5V


Disconnetti Hub

0

Studenti

Nessun studente
connesso

Per connettersi ad una lezione, inserisci il codice di accesso (si trova sotto il codice QR e l'indirizzo dell'hub della classe).



Una volta inserito il codice, verrai connesso alla lezione e la lavagna interattiva si aprirà. Appena ti connetti, sei in modalità “Solo lettura”, solo l’insegnante può darti anche i permessi di scrittura. Quando l’insegnante ti dà i permessi di scrittura, sei poi in grado di interagire sulla lavagna durante la lezione.

Ciao!



Impostazioni



Generali

Seleziona il menu di “Lingua interfaccia” e il menu “Linguaggio dei comandi vocali” per scegliere le lingue.

Lingua interfaccia

L'inglese è la lingua predefinita; puoi scegliere tra:

1. Inglese (Regno Unito)
2. Inglese (Stati Uniti)
3. Italiano (Italia)
4. Spagnolo (Spagna)
5. Portoghese (Portogallo)
6. Francese (Francia)
7. Francese (Canada)
8. Tedesco (Germania)
9. Danese (Danimarca)
10. Olandese (Paesi Bassi)
11. Finlandese (Finlandia)
12. Norvegese (Norvegia)

13. Svedese (Svezia).

Linguaggio dei comandi vocali

GoBoard supporta:


1. Inglese (Regno Unito)
2. Inglese (Stati Uniti)
3. Italiano (Italia)
4. Portoghese (Brasile)
5. Tedesco (Germania)
6. Spagnolo (Spagna)
7. Francese (Francia)
8. Francese (Canada)
9. Giapponese (Giappone)
10. Cinese ZH
11. Cinese semplificato CN.

Installa da Windows le tue lingue preferite, chiudi, riapri GoBoard e vedrai nel menu a tendina le lingue installate dal dispositivo.

Quando installi queste lingue sul sistema operativo, saranno visibili nel menu a tendina di "Linguaggio dei comandi vocali".

Linguaggio Speech-To-Text

Quando aggiungi un testo alla lavagna, hai la possibilità di attivare il comando: "Detta testo".



Inserisci il testo

Installa da Windows le lingue preferite, chiudi, riapri GoBoard e nel menu a tendina "Linguaggio Speech-To-Text" troverai le lingue installate dal dispositivo.

GS

Impostazioni

Generali

Lavagna

Email

Informazioni

Supporto

Lingua interfaccia

Seleziona la lingua interfaccia desiderata

Italian (Italy)

Linguaggio dei comandi vocali

Seleziona il linguaggio da usare per i comandi vocali

Italian (Italy)

Linguaggio Speech-To-Text

Seleziona il linguaggio da usare per la dettatura Speech-To-Text

Italian (Italy)

Esegui all'avvio

Abilita questa opzione per eseguire l'app all'avvio di Windows

Visualizza la cartella 'Documenti' (nel file manager)

Abilita questa opzione per visualizzare la cartella 'Documenti' (nel file manager)

Mostra la cartella 'Downloads' (nel file manager)

Abilita questa opzione per visualizzare la cartella 'Downloads' (nel file manager)

Mostra tutti i dispositivi di archiviazione (nel file manager)

Abilita questa opzione per visualizzare tutti i dispositivi con permessi di lettura (nel file manager)

Consenti il salvataggio del riassunto nella cartella 'Documenti'

Abilita questa opzione per salvare il riassunto nella cartella 'Documenti'

Consenti il salvataggio del riassunto in tutti i dispositivi di archiviazione

Abilita questa opzione per visualizzare tutti i dispositivi con permessi di scrittura

Lavagna


Quando ti connetti ad una sessione di lavagna, puoi scegliere quale browser utilizzare inserendo l'URL nella casella. Dal menu a tendina scegli le dimensioni desiderate del browser.


È possibile selezionare il numero massimo di browser e di oggetti per pagina, la qualità dei documenti (DPI) e la posizione degli screenshot dal menu a discesa.

v1.0

22

GS





Impostazioni

Generali	<div>URL browser predefinito</div> <div>Seleziona la pagina principale predefinita per il browser</div> <div>http://www.google.com</div>
Lavagna	<div>Dimensioni browser</div> <div>Seleziona le dimensioni browser desiderate</div> <div>1920 x 1080</div>
Email	<div>Numero massimo di browser per pagina</div> <div>Setta il numero massimo di browser per pagina</div> <div>2</div>
Informazioni	<div>Numero massimo di oggetti per pagina</div> <div>Setta il numero massimo di oggetti per pagina</div> <div>10</div>
Supporto	<div>Qualita' DPI dei documenti</div> <div>Setta la massima qualita' DPI per la conversione dei documenti</div> <div>150</div>
	<div>Posizione degli screenshot</div> <div>Seleziona la posizione di visualizzazione degli screenshot</div> <div>Mostra nelle pagine della lavagna e in File manager</div>
	<div>Visualizza il bottone stampante</div> <div>Abilita questa opzione per visualizzare il bottone stampante nella lavagna</div> <div><input type="checkbox"/></div>
	<div>Visualizza solo strumento pennarello</div> <div>Abilita questa opzione per aggregare la penna ed il pennarello in un unico strumento</div> <div><input type="checkbox"/></div>

Scegli la dimensione degli strumenti di disegno (penna, pennarello, evidenziatore, gomma, pugno) e il tempo di invio dati al server.

GS

Impostazioni

Generali

Lavagna

Email

Informazioni

Supporto

Mostra cursore di default per il mouse

Abilita questa opzione per visualizzare il cursore di default del mouse

Settaggi dimensione strumenti di disegno

Dimensione penna

Personalizza la dimensione predefinita della penna

2

Dimensioni pennarello

Personalizza la dimensione predefinita del pennarello

20

Dimensione evidenziatore

Personalizza la dimensione predefinita dell'evidenziatore

20

Dimensione della gomma

Personalizza la dimensione predefinita della gomma

40

Dimensione del pugno (grande gomma)

Personalizza la dimensione predefinita del pugno (grande gomma)

120

Tempo invio dati al server (millisecondi)

Personalizza l'intervallo in millisecondi per l'invio dei dati al server

750

Accounts di archiviazione del Content manager

Puoi connettere il tuo spazio di archiviazione cloud preferito tramite il Content manager sotto “Settaggi dimensione strumenti di disegno”.

Email

Se desideri connettere il tuo indirizzo email per inviare dei riepiloghi direttamente da GoBoard, contatta il tuo amministratore di rete/IT e sarà in grado di eseguire questi passaggi per te.

SMTP server: inserisci nella casella un valido server SMTP. Ad esempio: smtp-mail.outlook.com.

Mittente email: inserisci un indirizzo email valido.

Password: inserisci la password dell'indirizzo email inserito nella casella “Mittente email”.


Porta: inserisci la porta corretta.


Usa SSL: abilita il flag “Usa SSL” per usare una connessione SSL.


24

v1.0

GS







Impostazioni

Generali

Lavagna

Email

Informazioni

Supporto

Server SMTP

Inserire l'indirizzo del server SMTP

Mittente email

Inserire l'utente per l'invio delle email

Password

Inserire la password della email

Porta

Inserire la porta del server SMTP

Usa SSL

Abilita questo flag per usare una connessione protetta SSL

☒

Test i settaggi SMTP

Dopo aver finito di completare i dati, fai clic su “Test i settaggi SMTP”.

Se le credenziali inserite sono corrette vedrai questo messaggio:


✓ Connesso con successo

Se le credenziali inserite non sono corrette vedrai questo messaggio:

✗ Errore di connessione


Informazioni

Seleziona “Informazioni” per visualizzare la versione del software.





Supporto


Se hai bisogno di supporto tecnico, fai clic sul link di supporto tecnico Epson visibile nell'immagine sottostante.




Controllo dell'Integrità del Sistema

Se ti si presenta un **problema di connessione** mentre sei connesso ad una sessione di lavagna, vedrai un'icona rossa  "Disconnesso" sullo schermo in alto a destra.


Quando il volume dell'audio dal tuo dispositivo è completamente **disabilitato**, vedrai un'icona "Disattivato"  sullo schermo in alto a destra.

Quando il volume dell'audio del tuo dispositivo è più basso del 20%, vedrai un'icona "Volume basso" .



Uso della lavagna per l'app Windows per Studenti

Questo è un esempio di lavagna vuota. Lo studente è in grado di disegnare sulla lavagna ed aggiungere elementi solo quando l'insegnante gli dà i permessi di scrittura.



In alto al centro, è possibile vedere sulla lavagna una **barra orizzontale**. Questa barra permette di accedere a delle funzionalità diverse da quelle della barra inferiore della lavagna.



Quando la barra viene selezionata, si apre il menu sottostante. NOTA: la barra orizzontale rimane visibile anche quando riduci a icona la lavagna.






Lavagna: seleziona questa icona per aprire la lavagna





Cattura area

Cattura area: seleziona questa icona per convertire un'area della tua lavagna in immagine, fai clic sull'icona "Cattura area", seleziona e trascina il cursore sulla parte della lavagna che vorresti convertire in immagine. Una volta decisa l'area, fa clic su "Cattura".








Cattura schermata

Cattura schermata: seleziona questa icona per catturare schermate (screenshot). Se desideri catturare una schermata al di fuori della lavagna, seleziona la barra orizzontale per aprire il menu, seleziona "Cattura schermata" e lo screenshot apparirà automaticamente sulla lavagna.



Fotocamera

Fotocamera: seleziona questa icona per scattare foto o registrare dei video da aggiungere alla lavagna.




Icona di scambio fotocamera: seleziona questa icona per scambiare la fotocamera.


NOTA: l'icona si attiva solo se vengono trovati più dispositivi di input video. Ad esempio, se il software ha come impostazione predefinita la webcam, puoi passare ad una diversa videocamera.




Icona "Massimizza": seleziona questa icona per allargare la finestra.




Seleziona l'icona "Foto"  per scattare una foto




Quando scatti una foto, appare l'icona con il messaggio: "Invia a lavagna". Seleziona l'icona per aggiungere la foto alla lavagna.





Seleziona l'icona "Video"  per registrare un video.



La registrazione verrà avviata.



Per interrompere la registrazione seleziona l'icona "Stop" . Seleziona l'icona "Invia a lavagna" per aggiungere il video alla lavagna.



Registrazione


Registrazione: quest'icona abilita la registrazione di un video da aggiungere alla lavagna. Prima della registrazione, ti verrà chiesto di selezionare la cartella dove salvare il video, dopo averlo salvato, potrai trovarlo all'interno del Content manager.





Fine sessione

Fine sessione: seleziona quest'icona per disconnetterti dalla lezione.


Nell'angolo in alto a destra, è visibile l'icona **Minimizza** (riduci a icona). Seleziona l'icona per ridurre la lavagna ad icona.








 **Fine sessione:** seleziona quest'icona se ti vuoi disconnettere dalla lezione. Quando selezioni "Fine sessione" ti viene chiesto di confermare la disconnessione.





✕ **Chiudi GoBoard per Studenti:** fai clic sul pulsante “X” in alto a destra per chiudere GoBoard per Studenti. Ti verrà chiesto di confermare la chiusura dell’applicazione.



Fai clic sull'icona “**Pagine aperte**” per aggiungere , clonare , selezionare “Strumenti sfondo”  o eliminare  una pagina.






Seleziona la pagina con il segno di spunta , poi seleziona “Duplica pagina”  per duplicarla.




Ciao!





Seleziona l'icona “Strumenti sfondo”  per scegliere il colore della pagina e aggiungere sfondi a righe o a quadretti. Per aggiungere un'immagine già salvata sul dispositivo, seleziona l'icona “Sfondi” .





Seleziona e trascina lo sfondo desiderato sulla lavagna. Altrimenti, seleziona lo sfondo preferito e poi fai clic sull'icona "Imposta come sfondo". In questo esempio è stato aggiunto il primo sfondo. Guarda le immagini sottostanti.





Per rimuovere lo sfondo aggiunto, fai clic sull'icona "Pagine aperte", poi su "Strumenti sfondo" e infine sull'icona "Rimuovi sfondo" .



Quando l'insegnante inizia una lezione, è visibile l'icona **Condividi sessione** .

Fai clic sull'icona "Condividi sessione" per condividere la tua sessione tramite codice QR o i codici di accesso.

Selezionando quest'icona puoi vedere gli studenti che partecipano alla lezione.


Quando l'insegnante non ti ha dà i permessi di scrittura, vedi quest'immagine:



Quando l'insegnante ti dà i permessi di scrittura, accanto al nome dello studente vedi anche uno strumento di inchiostro:




L'icona **Strumenti inchiostro**, permette di selezionare la penna, il pennello, o l'evidenziatore. La barra orizzontale permette di cambiare lo spessore del tratto.





Se è selezionata la modalità “Dito”, significa che puoi disegnare e spostare gli oggetti con entrambe le dita e le penne.




Se è selezionata la modalità “Penna”, significa che puoi disegnare con le penne e spostare gli oggetti con le dita.





Fai clic sull'icona **Colore**  per vedere la barra dei colori dove è possibile scegliere il colore di scrittura/disegno.






Icona gomma: seleziona quest'icona per attivare la gomma, è anche visibile una barra orizzontale per selezionare la dimensione desiderata della gomma.





Per aggiungere del contenuto, aprire una pagina web, aggiungere una nota, aggiungere un testo o una forma, fai clic sull'icona **Aggiungi nuovo elemento** .




Content manager

Il Content manager mostra tutti i documenti che possono essere selezionati, trascinati e rilasciati sulla lavagna. Puoi aggiungere al Content manager i tuoi account OneDrive , Dropbox  e Google Drive . Qui di seguito puoi vedere come esempio l'account Google Drive collegato.



Puoi anche aggiungere una cartella “Mapping” di rete selezionando l'icona “Mapping cartella di rete” . Inserisci l'URL di rete, l'utente di rete e la password di rete, poi seleziona l'icona di spunta per aggiungere la cartella nel Content manager.



Mapping cartella di rete

URL rete

Utente di rete


Password di rete






Icona del browser

L'icona del browser permette di aprire il tuo browser predefinito all'interno della lavagna.



Icona della nota:

Selezionando l'icona della nota, aggiungi un post-it sulla lavagna.



Icona del testo:

Per inserire del testo sulla lavagna, seleziona l'icona "Aggiungi testo", e apparirà un menu a tre punti.




Inserisci il testo




Icona della forma:

Seleziona quest'icona per inserire una forma sulla lavagna.





Quest'icona è chiamata "**Lazo**", qui di seguito puoi vedere un esempio su come funziona.

Disegna un sole sulla lavagna e poi seleziona l'icona "Lazo".



Circonda il sole e apparirà un menu.





Menu Lasso



Applica

seleziona quest'icona per applicare delle modifiche.



Annulla

seleziona "Annulla" per tornare alla posizione standard.



In Testo

seleziona "In Testo" per convertire un disegno in testo.




Elimina

Seleziona "Elimina" per eliminare il disegno.



Seleziona l'icona della **tastiera** per aggiungere del testo alla lavagna o per scrivere un messaggio di chat.



Fa clic sul **menu a tre punti** e vedrai le seguenti opzioni:



Icona del comando vocale: seleziona quest'icona per attivare i comandi vocali.

L'icona diventa rossa quando viene selezionata. Quando viene visualizzato il microfono blu, significa che puoi iniziare a parlare.



Lista dei comandi vocali:

1. **Aiuto** (per visualizzare la lista dei comandi vocali)
2. **Penna**
3. **Pennarello**
4. **Gomma**
5. **Evidenziatore**
6. **Colore nero**
7. **Colore verde**
8. **Colore rosso**

9. Colore giallo
10. Colore bianco
11. Colore blu
12. Nuova pagina
13. Chiudi lavagna
14. Cancella pagina
15. Crea riassunto
16. Screenshot
17. Stampa schermata
18. Tastiera



Icona di stampa pagina: seleziona quest'icona per stampare la pagina selezionata.




Icona di creazione del riassunto: seleziona quest'icona per creare un riassunto in PDF o un file zip.




Applicazioni: seleziona quest'icona per visualizzare tutte le tue applicazioni aperte. Puoi visualizzare le applicazioni aperte anche selezionando Alt-Tab da Windows.





Icona di chat: lo studente può scrivere e inviare un messaggio di chat all'insegnante e da "Tutta la classe" può solamente leggere i messaggi di chat.




Oltre ad inviare messaggi di chat, lo studente può anche inviare all'insegnante degli elementi selezionando l'icona degli elementi di chat .

Seleziona il tuo elemento preferito e fa clic su “Importa file” per inviare il messaggio alla chat.






Lo studente può anche registrare dei messaggi vocali selezionando l'icona "Registra microfono" . Seleziona nuovamente la stessa icona per inviare il messaggio vocale alla chat.

Menu visibili quando un elemento viene selezionato da Windows

NOTA:

1. Fa clic sull'elemento per vedere il menu.
2.  **Menu a tre punti:** seleziona il menu a tre punti per vedere più opzioni.


Menu del browser:




Menu della nota:




Menu del testo:




Menu della forma:




Menu dell'immagine:



Menu del video:



Menu del documento in PDF:



NOTA: quando imposti i settaggi SMTP dalla sezione “Email” delle impostazioni, vedi anche



Invia per e-mail

l'icona “Invia per e-mail”. Seleziona quest'icona per inviare l'elemento via email (pagina del browser, nota, immagine, video, forma, documento in PDF).



Apri

Apri: seleziona l'icona “Apri” per aprire l'elemento (pagina del browser, testo, forma, immagine, video, documento in PDF).



Clona

Clona: seleziona l'icona “Clona” per clonare l'elemento (pagina del browser, nota, testo, forma, immagine, video, documento in PDF).



Clona come immagine

Clona come immagine: seleziona quest'icona per clonare l'elemento come immagine (pagina del browser, video, documento in PDF).



Sposta sotto

Sposta sotto: seleziona quest'icona per spostare l'elemento sotto altri elementi della lavagna (pagina del browser, nota, testo, forma, immagine, video, documento in PDF).



Ridisponi


Ridisponi: quando l'elemento viene selezionato, sull'elemento in alto a sinistra è visibile un piccolo cerchio. Seleziona, trascina il piccolo cerchio e vedrai l'elemento ruotare. Per tornare alla posizione standard dell'elemento, seleziona "Ridisponi" dal menu (pagina del browser, nota, testo, forma, immagine, video, documento in PDF).




Schermo intero

Schermo intero: seleziona quest'icona per vedere l'elemento a schermo intero (pagina del browser, nota, forma, immagine, video, documento in PDF).

NOTA: quando un elemento è in modalità schermo intero, per uscire dalla modalità, fa doppio clic sull'elemento o seleziona la barra inferiore e poi "Esci da schermo intero".





Sfoggia

Sfoggia:

1. quando quest'icona viene selezionata, è possibile navigare nel web direttamente dalla lavagna (ed è visibile un pulsante con tre punti). Poi, per inserire l'URL nel browser sulla lavagna, fa clic sul pulsante a tre punti. Inserisci l'indirizzo email desiderato e poi premi "Invio". Per uscire da questa opzione, fai clic sul pulsante a tre punti, poi su "Sposta" e non sarai più in grado di navigare nel web.
2. per visualizzare un documento in PDF pagina dopo pagina, fa clic su "Sfoggia" e vedrai un pulsante con tre punti. Puoi scorrere le pagine usando le dita. Per uscire da questa opzione, fa clic sul pulsante con tre punti, poi su "Sposta".




Elimina

Elimina: seleziona quest'icona per eliminare l'elemento (pagina del browser, nota, testo, forma, immagine, video, documento in PDF).



Privato

Privato: seleziona quest'icona per nascondere l'elemento dagli altri partecipanti (pagina del browser, nota, testo, immagine, video, documento in PDF).



Doppie frecce: seleziona queste frecce per tornare indietro o andare avanti mentre si naviga nel web (pagina del browser).



Icona della pagina principale: seleziona quest'icona per tornare alla **pagina del browser** predefinita.



Icona di ricarica pagina: seleziona quest'icona per ricaricare la **pagina del browser**.



Colore sfondo

Colore sfondo:

1. seleziona quest'icona per cambiare il colore di sfondo della **nota**.
2. Seleziona quest'icona per cambiare il colore di sfondo della casella di **testo**.



Colore testo

Colore testo: seleziona quest'icona per cambiare il colore del **testo**.



Sposta

Sposta: seleziona quest'icona per spostare il **testo**, la **pagina del browser** e il **documento in PDF**.



Detta testo

Detta testo: seleziona quest'icona per dettare il testo. Il tuo dettato verrà convertito in **testo**. Parla lentamente e chiaramente. Per interrompere il dettato, seleziona il pulsante con tre punti e poi "Arresta discorso".



Modifica



Salva

Modifica/Salva: seleziona queste icone per modificare o salvare il **testo**. Una volta modificato il testo, fa clic sul pulsante con tre punti per salvarlo.




Play: seleziona il pulsante "Play" e il **video** si avvierà in loop (ciclo continuo). Per interrompere il loop, seleziona l'icona di pausa.



Audio: seleziona quest'icona per disattivare l'audio. Seleziona la stessa icona per riattivare l'audio (video).

NOTA: per ridimensionare un elemento sulla lavagna, seleziona il quadratino in basso a destra dell'elemento, così potrai allargarlo o ridurlo di dimensione.



Scarica l'app GoBoard iOS per Studenti

Per connetterti alle lezioni come partecipante tramite il tuo dispositivo Apple, devi scaricare l'app GoBoard dall'Apple App Store. Cerca "GoBoard" sullo store.



Link e codice QR: <https://apps.apple.com/app/goboard/id1529617339>



App iOS per Studenti


App iOS per Studenti

Requisiti minimi

- iOS 11.3
- Schermo 4.7"

NOTA: la lingua impostata sul dispositivo è la lingua che sarà visibile nell'app.

L'immagine sottostante mostra un hub disponibile per far connettere gli studenti.



Dopo aver scaricato e installato GoBoard per iOS, inserisci il tuo nome e cognome, poi seleziona "Salva".

Annulla

Profilo

Inserisci il tuo nome

Nome

Cognome

Salva

Annulla

Profilo

Inserisci il tuo nome

Luca

Studente



Salva

Puoi sempre modificare il nome selezionando “Modifica”. Per salvare un Hub di classe, devi selezionare “Aggiungi nuovo Hub di classe”.



Luca Studente

MODIFICA

Preferiti


Non ci sono Hub di classe salvati

Aggiungi nuovo Hub di classe

Quando l'insegnante inizia una lezione, seleziona "Aggiungi nuovo Hub di classe" per connetterti all'Hub. Puoi scegliere tra:

1. Scansionare il codice QR
2. Inserire l'indirizzo IP e il codice di accesso, poi selezioni "Conferma".

[Annulla](#) **Aggiungi nuovo Hub di classe**




INSERISCI L'IP O L'INDIRIZZO


127.0.0.123

Conferma


Una volta aggiunto l'Hub di classe, ti verrà chiesto di accedere alla lezione. Seleziona "Accedi alla lezione":



Ti verrà chiesto di inserire il codice di accesso della lezione. Questo codice è visibile sullo schermo della classe che è connesso al dispositivo dell'hub. Seleziona "Accedi alla lezione", sarai connesso alla lezione e vedrai la lavagna:



Quando l'insegnante ti dà i permessi di scrittura, vedi la lavagna in questo modo:




Uso della lavagna per iOS

Lo studente è in grado di scrivere/disegnare sulla lavagna e di aggiungere elementi quando l'insegnante gli dà i permessi di scrittura.


NOTA: è consigliabile ruotare il dispositivo orizzontalmente per ingrandire la lavagna.




Menu delle pagine: fa clic sull'icona del menu delle pagine per selezionare delle opzioni.





Aggiungi pagina: seleziona quest'icona per aggiungere una pagina.





Se aggiungi una nuova pagina, vedrai questo:



 **Clona pagina:** seleziona quest'icona per clonare la pagina.



 **Elimina la pagina:** seleziona quest'icona per eliminare la pagina.




 **Partecipanti:** seleziona quest'icona per vedere chi partecipa alla lezione.

Fine

Partecipanti

Giovanni Insegnante Moderatore	SCRIVI
Luca Studente Scrittura	SCRIVI




Menu a tre punti: quando selezioni questo pulsante vedi una lista con delle opzioni da selezionare.

Fine













Opzioni


✕	Esci dalla lezione
🖨	Cambia colore di sfondo
🖼	Screenshot intera pagina
📐	Selezione screenshot
🖨	Stampa
📄	Esporta in PDF

✕ **Esci dalla lezione:** seleziona quest'icona per uscire dalla lezione, poi conferma l'uscita.




🔊 Cambia colore di sfondo: seleziona il colore di sfondo desiderato e poi “Fine” per vederlo sulla lavagna.

Colore	Fine
 Nero	
 Steel Blue	
 Dark Grey	
 Lime Green	
 Light Green	
 Light Blue	
 Pale Turquoise	
 Misty Rose	
 Blanched Almond	
 Light Yellow	
 White Smoke	
 Bianco	





Screenshot intera pagina: seleziona quest'icona per fare uno screenshot dell'intera pagina.

Seleziona "Aggiungi a File Condivisi" per salvare lo screenshot nella cartella "File Condivisi" del menu degli elementi, oppure seleziona "Aggiungi alla pagina corrente" per aggiungere lo screenshot sulla lavagna.




In questo esempio è stata selezionata l'opzione "Aggiungi alla pagina corrente".




 **Selezione screenshot:** seleziona quest'icona per fare uno screenshot di un'area specifica della lavagna.

Seleziona "Aggiungi a File Condivisi" per salvare lo screenshot nella cartella "File Condivisi" del menu degli elementi, oppure seleziona "Aggiungi alla pagina corrente" per aggiungere lo screenshot sulla lavagna.

Lezione Lezione
1 1



In questo esempio è stata selezionata l'opzione "Aggiungi a File Condivisi".



Stampa: Selezionando "Stampa", viene creato un riepilogo delle pagine aggiunte. Seleziona la stampante e scegli il numero di copie che desideri stampare.

Annulla

Opzioni stampa

Stampa

Annulla

Opzioni stampa

Stampa

Stampante HP PageWide Pro 477dw... >

1 copia

— | +

Opzioni Fronte/retro, Colore

Inchiostro stampante quasi esaurito.

1. e zione

✓ Pagina 1

Stampante HP PageWide Pro 477dw... >

1 copia

— | +

Opzioni Fronte/retro, Colore

Inchiostro stampante quasi esaurito.

1. e zione

✓ Pagina 2

Fa clic su “Opzioni” per vedere altre opzioni da selezionare.



Per personalizzare, seleziona da Intervallo “Tutte le pagine” o le pagine selezionate, poi seleziona “Stampa”.



 **Esporta in PDF:** seleziona “Esporta in PDF” per creare un riepilogo e condividerlo via messaggio di testo, chat o e-mail.



Chat

Chiudi

Chat

Tutta la classe



Giovanni Insegnante



I messaggi non letti sono numerati.

Chiudi

Chat

Tutta la classe

1



Giovanni Insegnante

1



Tutta la classe: solo lettura.

< Chat (1)

Tutta la classe

Oggi 17:33



Giovanni Insegnante

Buongiorno!

17:33

Insegnante: gli studenti possono inviare e ricevere messaggi.

< Chat

Giovanni Insegnante

Oggi 17:34



Giovanni Insegnante

Buongiorno!

17:34



Messaggio




Menu degli elementi di chat:




Scatta Foto o gira Video: seleziona quest'icona per scattare una foto/registrazione un video da inviare alla chat.



Aggiungi da Libreria: seleziona un elemento da inviare alla chat.



Aggiungi da File: seleziona un file da inviare alla chat.



Scansiona documento: scansiona un documento da inviare alla chat.


NOTA: a pagina 84 puoi vedere le istruzioni su come scansionare un documento.



Messaggio vocale: tieni il microfono premuto, parla, poi rilascia per inviare il messaggio.



+ Menu degli elementi: seleziona questo pulsante per avere accesso a queste funzionalità: File condivisi, Scatta Foto o gira Video, Aggiungi da Libreria, Aggiungi da File, Scansiona documento, Aggiungi testo, Aggiungi Nota, Aggiungi forma.



File condivisi

File condivisi: all'interno di "File condivisi" è presente il Content manager. Qui ci sono due cartelle: "Documenti" e "Screenshot". Quando aggiungi dei documenti dalla cartella "Documenti" e fai degli screenshot, vengono salvati in queste cartelle. Seleziona le cartelle per vedere il loro contenuto. Per aggiungere una foto o per registrare un video direttamente dalla cartella "Documenti", seleziona "Fotocamera" e scatta una foto o registra un video. Puoi anche selezionare "Aggiungi da foto" e "Aggiungi da file" per aggiungere una foto dalla libreria e un file.

Documenti

Screenshot


Fotocamera


Aggiungi da foto

Aggiungi da file

Scatta Foto o
gira Video


Scatta Foto o gira Video: in questo esempio è stata scattata una foto, per tornare indietro e scattare un'altra foto, seleziona "Riprova".






Aggiungi
da Libreria

Aggiungi da Libreria: quando selezioni quest'icona puoi scegliere una foto dalla libreria del tuo dispositivo da aggiungere alla lavagna.





Aggiungi
da File

Aggiungi da File: seleziona quest'icona per aggiungere un file dal tuo dispositivo alla lavagna.

< iPhone

Pages



Annulla

Q Cerca



8F2F7FD1-F926-4A6E-B641-2A4DB1BFBF11

03/12/20 - 147 KB



c4611_sample_explain

21/10/20 - 88 KB



DSC_0289

24/01/21 - 830,9 MB



IMG_6217


17/10/20 - 2,9 MB




Recenti




Sfoglia




Scansiona documento: seleziona quest'icona per scansionare un documento dal tuo dispositivo da aggiungere alla lavagna.




Luminosità: seleziona quest'icona per un'immagine più luminosa.



Rotazione: seleziona quest'icona per ruotare l'immagine a 360°.



Seleziona "Fine" e vedrai il documento scansionato sulla lavagna.



Aggiungi testo

Aggiungi testo: inserisci il tuo testo, poi seleziona “Salva” per aggiungerlo alla lavagna.

Annulla
Testo
Salva

Inserisci il tuo testo

T

«testo»

testosterone

testone


q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

z x c v b n m

123

spazio
invio



 **Colore di sfondo:** seleziona quest'icona per cambiare il colore di sfondo.




 **Colore del testo:** seleziona quest'icona per cambiare il colore del testo.





Aggiungi Nota

Aggiungi Nota: seleziona “Aggiungi Nota” per aggiungere un post-it alla lavagna.





Aggiungi forma


Aggiungi forma: seleziona “Aggiungi forma” per aggiungere una forma alla lavagna.



Cancella area: seleziona quest'icona, poi seleziona e trascina l'area desiderata della lavagna per cancellare dei tratti.




Dopo aver fatto clic su “Elimina”, non vedrai più i tratti selezionati.







Strumento inchiostro: gli strumenti includono la penna, l'evidenziatore e la gomma. Seleziona e trascina il piccolo cerchio bianco per modificare lo spessore dei tratti.



NOTA: per visualizzare un elemento sulla lavagna in modalità schermo intero, fa doppio clic sull'elemento. Per uscire dalla modalità, seleziona l'icona di uscita ✕. In basso a destra seleziona l'icona di strumento inchiostro per disegnare sull'elemento.





Menu visibili quando un elemento viene selezionato da iOS

Menu del browser



Safari: seleziona quest'icona per aprire la pagina del browser su Safari.



Naviga nella pagina del web: seleziona e fa scorrere le pagine per navigare nel web.



Sposta sotto: seleziona quest'icona per spostare la pagina web dietro gli altri elementi.



Elimina: elimina la pagina web selezionando quest'icona.

Menu dell'immagine



Strumento inchiostro: seleziona quest'icona per disegnare sull'immagine.



Clona: clona l'immagine.



Sposta sotto: seleziona quest'icona per spostare l'immagine dietro gli altri elementi.



Elimina: elimina l'immagine selezionando quest'icona.

NOTA: le **note** e le **forme** hanno lo stesso menu.

Menu del video:



Strumento inchiostro: seleziona quest'icona per disegnare sul video.



Play: seleziona l'icona "Play" per avviare il video.



Clona: clona il video.



Sposta sotto: seleziona quest'icona per spostare il video dietro gli altri elementi.



Elimina: elimina il video selezionando quest'icona.

Menu del testo:



Voce: seleziona quest'icona per ascoltare il testo scritto.



Clona: clona il testo.



Sposta sotto: seleziona quest'icona per spostare il testo dietro gli altri elementi.



Elimina: elimina il testo selezionando quest'icona.

Menu del documento in PDF



Leggi il documento: seleziona e fa scorrere le pagine per leggere il documento in PDF.



Clona: clona il documento in PDF.




Sposta sotto: seleziona quest'icona per spostare il documento in PDF dietro gli altri elementi.



Elimina: elimina il documento in PDF selezionando quest'icona.

Trova, aggiungi ed elimina l'Hub della classe da un dispositivo iOS

Per eliminare l'hub della classe, seleziona e fa scorrere verso sinistra l'hub, poi seleziona "Rimuovi".



Per trovare un nuovo hub di classe, fa scorrere verso il basso l'area con scritto: "Non ci sono Hub di classe salvati" per avviare la ricerca.

Seleziona "Aggiungi nuovo Hub di classe", poi scansiona il codice QR oppure inserisci l'IP o l'indirizzo.

The screenshot shows the GoBoard app interface. At the top left is the GoBoard logo. Below it, the user profile 'Luca Studente' is shown with a 'MODIFICA' button. The main content area is divided into two sections: 'Ricerca Hub' with a loading spinner and 'Preferiti' with the message 'Non ci sono Hub di classe salvati'. At the bottom of the main area is a blue button labeled 'Aggiungi nuovo Hub di classe'. A modal is open on the right side with the title 'Annulla Aggiungi nuovo Hub di classe'. The modal contains a large black square with four white corner brackets, indicating a QR code scanner. Below this is a text input field labeled 'INSERISCI L'IP O L'INDIRIZZO' containing the text '127.0.0.123'. At the bottom of the modal is a blue button labeled 'Conferma'.

Aggiungi un hub di classe dall'opzione di ricerca.



Luca Studente

MODIFICA

Hub trovati



Giovanni Insegnante

Aggiungi

Preferiti

Non ci sono Hub di classe salvati


Aggiungi nuovo Hub di classe



Impostazioni

Seleziona i flag per abilitare le opzioni “Verifica connessione HTTPS sicura” e “Documenti e immagini di alta qualità”.

Seleziona “Supporto” e sarai diretto al sito web www.epson.it, nella parte del supporto.



Seleziona “Strumento diagnostico” per eseguire questi test:

- Rilevamento su rete locale: Porta UDP 8036
- Comunicazione: Porta UDP 8033
- Informazioni Hub
- Raggiungibilità del servizio – Attivazione licenza (AirServer)
- Servizio: Porta TCP 7000 (AirServer)
- Raggiungibilità del servizio – Google Drive
- Raggiungibilità del servizio – Dropbox
- Raggiungibilità del servizio – Microsoft OneDrive
- Raggiungibilità del servizio – Disegno (AutoDraw)
- Raggiungibilità del servizio – Risorse (AutoDraw)


Quando selezioni “Strumento diagnostico”, vedi “Connetti” dal dispositivo, dopo qualche secondo vedrai automaticamente la schermata per scansionare il codice QR o per inserire l’indirizzo.

NOTA: scansiona il codice QR o inserisci l’indirizzo visibile nella sezione “Diagnostica di sistema” delle impostazioni delle modalità Solo Hub o Console dell’Insegnante combinata con Hub.

[Annulla](#) **Connetti strumento diagnostico**

[Annulla](#) **Strumento diagnostico**


Connetti



INSERISCI L'IP O L'INDIRIZZO

127.0.0.123

Conferma



Dopo aver scansionato il codice QR o inserito l'indirizzo dell'hub, seleziona "Esegui tutto".

[Annulla](#)
Strumento diagnosti...
[Esegui tutto](#)

Connetti
<http://192.168.1.238>

Hub

Rilevamento su rete locale: Porta UDP 8036

Comunicazione: Porta UDP 8033

Informazioni Hub

Air Server

Raggiungibilità del servizio - Attivazione licenza

Servizio: Porta TCP 7000

Google Drive

Raggiungibilità del servizio

Dropbox

Raggiungibilità del servizio


Microsoft OneDrive

Raggiungibilità del servizio

AutoDraw

Raggiungibilità del servizio - Disegno

Raggiungibilità del servizio - Risorse

Seleziona “Vedi risultati” per visualizzare i risultati. Seleziona l’icona “Condividi risultati” , per condividere i tuoi risultati dei test. Le porte UDP e TCP funzionano diversamente. La porta TCP è più sicura. Quando testi le porte UDP, non puoi veramente sapere se sono correttamente configurate, quindi potresti vedere un messaggio di WARNING. La rete e il Firewall di Windows devono consentire la comunicazione in entrata su quella porta (UDP). Se dai risultati dei test non si notano problemi, è visibile il messaggio SUCCESS, se invece ci sono degli errori, si vede il messaggio ERROR.

[Annulla](#) **Strumento diagnosti...** [Esegui tutto](#)

Connetti <http://192.168.1.238> >

Hub	Dropbox
Rilevamento su rete locale: Porta UDP 8036	Raggiungibilità del servizio
Comunicazione: Porta UDP 8033	Microsoft OneDrive
Informazioni Hub	Raggiungibilità del servizio
Air Server	AutoDraw
Raggiungibilità del servizio - Attivazione licenza	Raggiungibilità del servizio - Disegno
Servizio: Porta TCP 7000	Raggiungibilità del servizio - Risorse
Google Drive	Vedi risultati
Raggiungibilità del servizio	

Fine

DiagnosticResult



GoBoard 1.0.0 (359)
Strumento diagnostico
24 marzo 2021, 14:16
Test: <http://192.168.1.238>

Hub

- Comunicazione: Porta UDP 8033: [WARNING] UDP 8033: Non sono stati rilevati problemi su questa porta UDP ma questo test non assicura che la porta sia correttamente configurata, controllare anche sul dispositivo.
- Rilevamento su rete locale: Porta UDP 8036: [SUCCESS]
- Informazioni Hub: [SUCCESS]

Air Server

- Servizio: Porta TCP 7000: [ERROR] TCP 7000: Porta irraggiungibile
- Raggiungibilità del servizio - Attivazione licenza: [SUCCESS]

Google Drive

- Raggiungibilità del servizio: [SUCCESS]

Dropbox

- Raggiungibilità del servizio: [SUCCESS]

Microsoft OneDrive

- Raggiungibilità del servizio: [SUCCESS]

AutoDraw

- Raggiungibilità del servizio - Disegno: [SUCCESS]

- Raggiungibilità del servizio - Risorse: [SUCCESS]

NOTA: se perdi la connessione Wi Fi durante una lezione, vedi questo messaggio:

Connessione persa

Riconnetto...



Esci dalla lezione

Scarica l'app GoBoard Android per Studenti

Per connetterti alle lezioni come partecipante tramite il tuo dispositivo Android, devi scaricare l'app GoBoard dal Google Play Store. Cerca "GoBoard" sullo store.



Link e QR code: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remago.goboard>



App Android per Studenti

App Chromebook per Studenti

Requisiti minimi

- FullHD 10" schermo
- RAM 3 GB
- eMMC 64 GB
- CPU quad-core 1.5 GHz
- Google Play Store abilitato

Specifiche ottimali

- FullHD 12"+ schermo touch
- RAM DDR4 8 GB+
- Scheda grafica dedicata
- eMMC 128 GB+
- CPU quad-core 2 GHz+
- Stilo (per la migliore esperienza di scrittura e disegno)


App Android per Studenti

Requisiti minimi

- Android 7.0
- Schermo 5"
- RAM 3 GB
- CPU quad-core 1.5 GHz

NOTA: la lingua impostata sul dispositivo è la lingua che sarà visibile nell'app.

L'immagine sottostante mostra un hub disponibile per far connettere gli studenti.



Dopo aver scaricato GoBoard per Android, inserisci il tuo nome e cognome nelle caselle sottostanti, poi seleziona "Salva".

Inserisci il tuo nome

Nome

Cognome



Inserisci il tuo nome



Nome
Mario


Cognome
Studente

SALVA


Puoi sempre modificare il nome selezionando “Modifica”. Per salvare un hub di classe, fa clic su “Aggiungi un nuovo Hub di classe”.



 Mario Studente 




Non ci sono Hub di classe salvati



Quando un insegnante inizia una lezione, seleziona “Aggiungi un nuovo Hub di classe” per trovare l’hub al quale connettersi. Puoi scegliere tra:


1. Scansionare il codice QR
2. Inserire l’indirizzo IP o un hostname valido, poi confermi.



Inserisci un indirizzo IP o hostname valido

127.0.0.123

CONFERMA





Dopo aver selezionato “Accedi alla lezione”, parteciperai alla sessione e vedrai una lavagna vuota. Appena ti connetti, sei in modalità “Solo lettura”. Dall’Hub l’insegnante può darti i permessi di scrittura.



Quando l’insegnante ti dà i permessi di scrittura, vedi la lavagna così:




Uso della lavagna per Android

Lo studente è in grado di scrivere/disegnare e aggiungere elementi sulla lavagna, quando l'insegnante gli dà i permessi di scrittura.


NOTA: è consigliabile ruotare il dispositivo orizzontalmente per ingrandire la lavagna.




Menu delle pagine: fa clic sul menu delle pagine per vedere le opzioni da poter selezionare.





Aggiungi pagina: seleziona quest'icona per aggiungere una nuova pagina.




 **Clona pagina:** seleziona quest'icona per clonare una pagina.





 **Elimina pagina:** seleziona quest'icona per eliminare una pagina.



 **Chiudi il menu delle pagine:** seleziona quest'icona per chiudere il menu.



 **Partecipanti:** seleziona quest'icona per vedere chi partecipa alla lezione.

 **Chiudi il menu dei partecipanti:** seleziona quest'icona per chiudere il menu.

× Utenti




Giovanni Insegnante
Moderatore

SCRIVI



Mario Studente
Permessi di scrittura

SCRIVI



Menu a tre punti: quando selezioni questo pulsante vedi una lista con delle opzioni da selezionare.



Chiudi il menu a tre punti: seleziona quest'icona per chiudere il menu.



× Esci dalla lezione



Cambia sfondo



Screenshot intera pagina



Selezione screenshot



Stampa



Esporta come PDF



Esci dalla lezione: seleziona quest'icona per uscire dalla lezione.




Cambia lo sfondo: seleziona quest'icona per scegliere il colore di sfondo desiderato.

Cambia sfondo


-  Bianco
-  Bianco fumo
-  Giallo chiaro
-  Arancione chiaro
-  Rosa
-  Turchese
-  Blu chiaro
-  Verde chiaro
-  Verde lime
-  Grigio scuro
-  Blu
-  Nero

In questo esempio, il colore di sfondo “Light Yellow” è stato selezionato.





Screenshot intera pagina: seleziona quest'icona per fare uno screenshot dell'intera pagina.

Seleziona "Aggiungi a File Condivisi" per salvare lo screenshot nella cartella "File Condivisi" del menu degli elementi, oppure seleziona "Aggiungi alla pagina corrente" per aggiungere lo screenshot sulla lavagna.




Selezione screenshot: seleziona quest'icona per catturare un'area specifica della lavagna.

Seleziona “Aggiungi a File Condivisi” per salvare lo screenshot nella cartella “File Condivisi” del menu degli elementi, oppure seleziona “Aggiungi alla pagina corrente” per aggiungere lo screenshot sulla lavagna.





Stampa: seleziona quest'icona per stampare o per salvare una o più pagine in un documento in PDF.


Seleziona la freccia verso il basso in linea a “Salva come PDF” per selezionare la stampante.



Seleziona la freccia centrale per vedere le opzioni di stampa.



 **Esporta come PDF:** per esportare le tue pagine come PDF seleziona quest'icona. Il documento verrà salvato nella cartella "Download" del tuo dispositivo.




Chat: i messaggi non letti sono numerati.



Chiudi il menu della chat: seleziona quest'icona per chiudere il menu.



Tutta la classe: solo lettura.



Insegnante: gli studenti possono inviare e ricevere messaggi.



Messaggio vocale: tieni il microfono premuto, parla, poi rilascia per inviare il messaggio.



Seleziona il pulsante del **menu degli elementi di chat**  per vedere le opzioni disponibili.

Opzioni



Scatta foto



Gira un video



Seleziona immagine



Seleziona file



Scatta foto

Scatta foto: scatta una foto da inviare alla chat.



Gira un video

Gira un video: registra un video da inviare alla chat.



Giovanni Insegnante

25 MAR 2021



ei_161666366563714804
54980458693653.mp4

10:14



Scrivi il tuo messaggio



Seleziona immagine

Seleziona immagine: aggiungi un'immagine da inviare alla chat.



Giovanni Insegnante

25 MAR 2021



10:22




Scrivi il tuo messaggio






Seleziona file

Seleziona file: aggiungi un file da inviare alla chat.



Scrivi il tuo messaggio e invialo alla chat.



 Scrivi il tuo messaggio



Menu degli elementi: seleziona questo pulsante per avere accesso alle funzionalità sottostanti.



File
condivisi



Scatta foto



Gira un
video



Seleziona
immagine



Scansiona
documento



Seleziona
file



Aggiungi
testo



Aggiungi
nota



Aggiungi
forma



File
condivisi





File condivisi: seleziona quest'icona per visualizzare i tuoi documenti e i tuoi screenshot.





DOCUMENTI

SCREENSHOT

+ **Menu dei file condivisi:** seleziona l'opzione desiderata.

-  Seleziona file
-  Seleziona immagine
-  Scatta foto
-  Gira un video

Seleziona file: seleziona quest'icona per aggiungere un file dal tuo dispositivo alla cartella "Documenti".




Seleziona immagine: seleziona quest'icona per aggiungere un'immagine dal tuo dispositivo alla cartella "Documenti".




2304a18385e790a38
b686de96196e305.jp


Scatta foto: seleziona quest'icona per scattare una foto e aggiungerla alla cartella "Documenti".




Gira un video: seleziona quest'icona per registrare un video da aggiungere alla cartella "Documenti".



Seleziona la cartella “Screenshot” per vedere i tuoi screenshot.



Scatta foto **Scatta foto:** seleziona quest'icona per scattare una foto da aggiungere alla lavagna.



Gira un
video

Gira un video: seleziona quest'icona per registrare un video da aggiungere alla lavagna.



Seleziona
immagine


Seleziona immagine: seleziona quest'icona per aggiungere un'immagine dal tuo dispositivo alla lavagna.

IMMAGINI SU DOWNLOAD



Scansiona
documento

Scansiona documento: seleziona quest'icona per scansionare un documento da aggiungere alla lavagna.



Seleziona la freccia in alto a destra per andare avanti.






Luminosità: seleziona quest'icona per un'immagine più luminosa.



Rotazione: seleziona quest'icona per ruotare l'immagine a 360°.



Seleziona "Fine" e vedrai il documento scansionato sulla lavagna.



Seleziona
file

Seleziona file: seleziona quest'icona per aggiungere un file dal tuo dispositivo alla lavagna.



Download



Immagini



Audio



Video



Documenti

FILE SU DOWNLOAD



PDF

PDF

riepilogo-161...
24,98 kB 09:22

PDF

PDF

Meeting (16_...
39,26 kB 16 Mar

PDF

PDF

Meeting (12_...
3,90 MB 12 Mar

PDF

PDF

Meeting (12_...
1,09 MB 12 Mar

PDF

PDF

Meeting (12_...
0,92 MB 12 Mar

PDF

PDF

Meeting (12_...
37,88 kB 12 Mar

PDF


PDF

Meeting (12_...
35,66 kB 12 Mar

PDF

PDF

Meeting (12_...
160 kB 12 Mar



T

Aggiungi
testo


Aggiungi testo: seleziona quest'icona per scrivere un testo da aggiungere alla lavagna.




Ciao!



Colore di sfondo: seleziona quest'icona per modificare il colore di sfondo.



A **Colore del testo:** seleziona quest'icona per cambiare il colore del testo.





Aggiungi
nota

Aggiungi nota: seleziona quest'icona per aggiungere un post-it sulla lavagna.



Aggiungi
forma

Aggiungi forma: seleziona quest'icona per aggiungere una forma sulla lavagna.



Cancella area: seleziona quest'icona, poi seleziona e trascina l'area desiderata della lavagna per cancellare dei tratti.





Quando questa icona viene selezionata, diventa grigia scura.





Quando selezioni “Elimina”, vengono cancellati i tratti selezionati.

Ciao

 **Strumento inchiostro:** gli strumenti includono la penna, l'evidenziatore e la gomma. Seleziona e trascina il piccolo cerchio blu per modificare lo spessore dei tratti.



NOTA: per visualizzare un elemento sulla lavagna in modalità schermo intero, fa doppio clic sull'elemento. Per uscire dalla modalità, seleziona l'icona di uscita . In basso a destra seleziona l'icona di strumento inchiostro per disegnare sull'elemento.



Menu visibili quando un elemento viene selezionato da Android

Menu del browser



Browser predefinito: seleziona quest'icona per aprire la pagina del browser predefinita.



Clona: clona la pagina web.



Strumento inchiostro: disegna sulla pagina web.



Sposta sotto: seleziona quest'icona per spostare la pagina web dietro gli altri elementi.



Elimina: elimina la pagina web selezionando quest'icona.

Menu dell'immagine



Clona: clona l'immagine.



Strumento inchiostro: seleziona quest'icona per disegnare sull'immagine.



Sposta sotto: seleziona quest'icona per spostare l'immagine dietro gli altri elementi.




Elimina: elimina l'immagine selezionando quest'icona.


NOTA: le **note** e le **forme** hanno lo stesso menu.


Menu del video:




► **Play:** seleziona l'icona "Play" per avviare il video.

 **Clona:** clona il video.


 **Strumento inchiostro:** seleziona quest'icona per disegnare sul video.

 **Sposta sotto:** seleziona quest'icona per spostare il video dietro gli altri elementi.


 **Elimina:** elimina il video selezionando quest'icona.

Menu del testo:



 **Clona:** clona il testo.

 **Voce:** seleziona quest'icona per ascoltare il testo scritto.


 **Modifica testo:** seleziona quest'icona per modificare il testo.

 **Sposta sotto:** seleziona quest'icona per spostare il testo dietro gli altri elementi.


 **Elimina:** elimina il testo selezionando quest'icona.


Menu del documento in PDF



 **Clona:** clona il documento in PDF.


 **Leggi il documento:** seleziona e fa scorrere le pagine per leggere il documento in PDF.

 **Sposta sotto:** seleziona quest'icona per spostare il documento in PDF dietro gli altri elementi.

 **Elimina:** elimina il documento in PDF selezionando quest'icona.

Trova, aggiungi ed elimina l'Hub della classe da un dispositivo Android

Per eliminare l'hub della classe, seleziona e fa scorrere verso sinistra l'hub, poi seleziona "Rimuovi".



Se selezioni "Aggiungi", ti verrà chiesto di accedere alla lezione.

Puoi partecipare alla lezione anche cliccando su "Aggiungi un nuovo Hub di classe", dovrai poi scansionare il codice QR o inserire l'indirizzo IP.



Mario Studente

MODIFICA

Hub trovati



Giovanni Insegnante

AGGIUNGI



Non ci sono Hub di classe
salvati

AGGIUNGI UN NUOVO HUB DI CLASSE

← Aggiungi un nuovo Hub di classe


Scansiona codice QR di un Hub

Inserisci un indirizzo IP o hostname valido

127.0.0.123


CONFERMA

Seleziona “Accedi alla lezione”.



Eliminare un Hub di classe

Per eliminare un Hub di classe salvato da un dispositivo Android, seleziona e tieni premuto il pulsante con il nome dell'Hub, poi seleziona "Elimina".






Impostazioni

Seleziona il flag per abilitare l'opzione "Verifica connessione sicura HTTPS".

Seleziona "Supporto" e sarai diretto al sito web www.epson.it, nella parte del supporto.




Seleziona "Strumento diagnostico" per eseguire questi test:

- Discovery: porta UDP 8036
- Comunicazione: porta UDP 8033
- Ottieni informazioni Hub
- Raggiungibilità del servizio (AirServer)
- Servizio: porta TCP 7000 (AirServer)
- Raggiungibilità del servizio – Google Drive
- Raggiungibilità del servizio – Dropbox
- Raggiungibilità del servizio – Microsoft OneDrive
- Raggiungibilità del servizio – Disegno (AutoDraw)
- Raggiungibilità del servizio – Risorse (AutoDraw)

Quando selezioni "Strumento diagnostico", vedi la schermata per scansionare il codice QR o per inserire l'indirizzo.


NOTA: scansiona il codice QR o inserisci l'indirizzo visibile nella sezione "Diagnostica di sistema" delle impostazioni delle modalità Solo Hub o Console dell'Insegnante combinata con Hub.



Inserisci un indirizzo IP o hostname valido

127.0.0.123

CONFERMA



Dopo aver scansionato il codice QR o inserito l'indirizzo dell'hub, seleziona "Esegui tutto".



Connetti lo strumento diagnostico
192.168.1.238



Hub

Discovery: porta UDP 8036



Comunicazione: porta UDP 8033



Ottieni informazioni Hub




AirServer

Raggiungibilità del servizio



	Servizio: porta TCP 7000	►
<hr/>		
Google Drive		
	Raggiungibilità del servizio	►
<hr/>		
Dropbox		
	Raggiungibilità del servizio	►
<hr/>		
Microsoft OneDrive		
	Raggiungibilità del servizio	►
<hr/>		
AutoDraw		
	Raggiungibilità del servizio - Disegno	►
	Raggiungibilità del servizio - Risorse	►

Seleziona “Vedi risultati” per visualizzare i risultati. Seleziona l’icona “Condividi risultati” , per condividere i tuoi risultati dei test. Le porte UDP e TCP funzionano diversamente. La porta TCP è più sicura. Quando testi le porte UDP, non puoi veramente sapere se sono correttamente configurate, quindi potresti vedere un messaggio di WARNING. La rete e il Firewall di Windows devono consentire la comunicazione in entrata su quella porta (UDP). Se dai risultati dei test non si notano problemi, è visibile il messaggio SUCCESS, se invece ci sono degli errori, si vede il messaggio ERROR.



Strumento diagnostico

ESEGUI TUTTO

Connetti lo strumento diagnostico
192.168.1.238



Hub

Discovery: porta UDP 8036



Comunicazione: porta UDP 8033



Ottieni informazioni Hub



AirServer

Raggiungibilità del servizio



Servizio: porta TCP 7000



Google Drive

Raggiungibilità del servizio



Dropbox

Raggiungibilità del servizio



Microsoft OneDrive

Raggiungibilità del servizio



AutoDraw

Raggiungibilità del servizio - Disegno



Raggiungibilità del servizio - Risorse



VEDI RISULTATI

✕ Risultato diagnostico



GoBoard 1.0.0 (211)
Strumento diagnostico
25 Mar 2021 17:54:40
Host di test: /192.168.1.238

Hub

Discovery: porta UDP 8036: [SUCCESS] Discovery completato con successo
Comunicazione: porta UDP 8033: [WARNING] Non sono stati rilevati problemi su questa porta UDP ma questo test non assicura che la porta sia correttamente configurata, controllare anche sul dispositivo.
Ottieni informazioni Hub: [SUCCESS] Risposta del server positiva

AirServer

Raggiungibilità del servizio: [SUCCESS] Risposta del server positiva
Servizio: porta TCP 7000: [ERROR] Porta irraggiungibile

Google Drive

Raggiungibilità del servizio: [SUCCESS] OK

Dropbox

Raggiungibilità del servizio: [SUCCESS] OK

Microsoft OneDrive

Raggiungibilità del servizio: [SUCCESS] OK

AutoDraw

Raggiungibilità del servizio - Disegno: [SUCCESS] Risposta del server positiva
Raggiungibilità del servizio - Risorse: [SUCCESS] Risposta del server positiva

NOTA: se perdi la connessione Wi Fi durante una lezione, vedi questo messaggio:

Disconnesso

Sessione disconnessa a causa di problemi di rete. Vuoi connetterti di nuovo adesso?

ESCI

OK

Porte di rete GoBoard usate per la comunicazione wireless

Lavagna:

Porta 8033 protocollo TCP

Hub discovery:

8035/8036 UDP

AirServer:

Porta	Usata da	Comportamento/Note
TCP 5000	AirPlay RAOP	Userà una porta dinamica se non disponibile
TCP 5001	AirPlay RAOP eventi	Userà una porta dinamica se non disponibile
TCP 7000	AirPlay media	Userà una porta dinamica se non disponibile
TCP 7100	AirPlay legacy mirroring	Porta fissa - non può essere cambiata. Necessaria solo per supportare iOS 6 e versioni precedenti
TCP 49152	AirPlay mirroring	Userà una porta dinamica se non disponibile
UDP 6010-6012	AirPlay audio	Userà AirPlayAudioUDPPorta, AirPlayAudioUDPPorta+1 & AirPlayAudioUDPPorta+2
UDP 5353	Apple Bonjour	

Porta	Usata da	Comportamento/Note
TCP 80, 443, 8008, 8009	Google Cast	
UDP 53, 123, 1900	Google Cast	

Porta	Usata da	Comportamento/Note
UDP 51563	Miracast	Userà una porta dinamica se non disponibile (configurata solo sul firewall locale)
UDP e TCP 7236	Miracast	Porte usate per la negoziazione
TCP 7250	Miracast	porta RMTP per lo streaming video
UDP e TCP 50000	Miracast	Porte usate per la negoziazione


Come condividere in modalità wireless dal dispositivo dello studente lo schermo con GoBoard

Il software GoBoard dispone della tecnologia AirServer. Un'applicazione di visualizzazione wireless. Questa applicazione permette agli studenti e agli insegnanti di condividere lo schermo con del contenuto da dispositivi PC (Windows), iOS e Chromebook/Android ai proiettori e display a schermo piatto. Gli studenti prima di condividere il loro schermo con GoBoard, devono attendere che l'insegnante selezioni l'icona di "Presentazione" dal suo dispositivo con Hub, visibile selezionando la barra orizzontale sulla lavagna, localizzata in alto al centro (dall'applicazione per insegnanti).




Come visualizzare in modalità wireless tramite GoBoard lo schermo di un PC Windows

Per visualizzare in modalità wireless tramite GoBoard lo schermo di un PC Windows, devi per prima cosa aprire l'app GoBoard sul PC, inserisci il codice di accesso per partecipare alla lezione quando ti viene richiesto, poi seleziona il pulsante nell'angolo in basso a destra del dispositivo Windows e seleziona "Proietta" dal menu.




Poi seleziona “Duplica” e “Connetti a schermo wireless”.



Il PC cercherà l’Hub. Quando vedi l’Hub, selezionalo. Ti potrebbe essere richiesto di consentire il controllo del mouse e della tastiera in base al diverso sistema operativo Windows. Questo ti permetterà di controllare il tuo PC dal display interattivo. Ora sei in grado di visualizzare in modalità wireless lo schermo del tuo dispositivo sullo schermo dell’Hub GoBoard.

Come visualizzare in modalità wireless tramite GoBoard lo schermo di un dispositivo iOS


Per visualizzare in modalità wireless tramite GoBoard lo schermo di un dispositivo iOS, per prima cosa apri l'app GoBoard dal tuo dispositivo iOS, poi inserisci il codice di accesso per partecipare alla lezione quando ti viene richiesto. Da un iPad scorri verso il basso sullo schermo dall'angolo in alto a destra, mentre da un iPhone scorri verso l'alto sullo schermo dal basso. Visualizzerai il pannello di controllo, da qui seleziona l'icona "Duplica schermo".



Dopo questo passaggio, seleziona l'Hub GoBoard. Ora sei in grado di visualizzare in modalità wireless lo schermo del tuo dispositivo sullo schermo dell'Hub GoBoard.

Come visualizzare in modalità wireless tramite GoBoard lo schermo di un Chromebook

Per visualizzare in modalità wireless tramite GoBoard lo schermo di un Chromebook (Android), per prima cosa devi aprire l'app GoBoard dal Chromebook, poi inserisci il codice di accesso per partecipare alla lezione quando ti viene richiesto. Seleziona l'icona di condivisione schermo dal Chrome Browser o dal menu localizzato sullo schermo in basso a destra.



Il Chromebook cercherà automaticamente un dispositivo di visualizzazione. Seleziona l'Hub GoBoard. Ora sei in grado di visualizzare in modalità wireless lo schermo del tuo dispositivo sullo schermo dell'Hub GoBoard.

Come visualizzare in modalità wireless tramite GoBoard lo schermo di un dispositivo Android

Per visualizzare in modalità wireless tramite GoBoard lo schermo di un dispositivo Android, usa l'app Google Cast predefinita o scarica l'app Google Home dal Play Store. Seleziona poi l'Hub GoBoard come schermo.

Dove chiedere aiuto

Se hai bisogno di contattare Epson per dei servizi di supporto tecnico, visita il sito web di supporto Epson qui: www.epson.it/support.

© 2021.